
Integrazione su superfici. Definizione ed esempi

SUPERFICI PARAMETRICHE

Definizione 1 (Superfici parametriche). Una superficie parametrica è una mappa

$$\Phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

dove Ω è un sottoinsieme di \mathbb{R}^2 e

$$\Phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$$

è una funzione continua su Ω . una funzione di classe C^1 . L'insieme

$$S = \left\{ (x(s, t), y(s, t), z(s, t)) \in \mathbb{R}^3 : (s, t) \in \Omega \right\},$$

è detto **sostegno** della superficie parametrica.

Esempio 2 (Grafici). Data una funzione continua

$$F : \Omega \rightarrow \mathbb{R},$$

la mappa

$$\Phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \Phi(x, y) = (x, y, F(x, y)),$$

è una superficie parametrica. Il suo sostegno è il grafico della funzione $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Esempio 3 (La sfera). Data un raggio $R > 0$, consideriamo la superficie parametrica

$$\Phi_R : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \Phi(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} R \cos \theta \cos \phi \\ R \cos \theta \sin \phi \\ R \sin \theta \end{pmatrix}.$$

Il suo sostegno è la sfera di raggio R e centro $(0, 0, 0)$ in \mathbb{R}^3

$$\partial B_R = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \right\}.$$

INTEGRAZIONE DI FUNZIONI SU SUPERFICI PARAMETRICHE

Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un insieme limitato e misurabile secondo Riemann. Sia

$$\Phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$$

una funzione continua e tale che

$$\Phi : \text{int}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$$

è una funzione di classe C^1 e tale che le derivate parziali

$$\partial_x \Phi : \text{int}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad \text{e} \quad \partial_y \Phi : \text{int}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}^3$$

siano funzioni limitate. Siano \mathcal{S} il sostegno della superficie parametrica $\Phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ e

$$F : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$$

una funzione continua e limitata su \mathcal{S} . Allora, la funzione

$$F(\Phi) | \partial_x \Phi \wedge \partial_y \Phi | : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

è continua e limitata su $\text{int}(\Omega)$ e quindi integrabile su $\text{int}(\Omega)$.

Definiamo l'integrale della funzione F sulla superficie parametrica $\Phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ come

$$\int_{\Phi} F = \iint_{\Omega} F(\Phi(x, y)) | \partial_x \Phi(x, y) \wedge \partial_y \Phi(x, y) | dx dy.$$

 L'AREA DELLA SFERA IN \mathbb{R}^3

Esempio 4. Dato un raggio $R > 0$, consideriamo la superficie parametrica

$$\Phi_R : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \Phi(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} R \cos \theta \cos \phi \\ R \cos \theta \sin \phi \\ R \sin \theta \end{pmatrix}.$$

Calcolare l'area della superficie Φ_R .

Soluzione. Calcoliamo le derivate

$$\partial_\theta \Phi = \begin{pmatrix} -R \sin \theta \cos \phi \\ -R \sin \theta \sin \phi \\ R \cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \partial_\phi \Phi = \begin{pmatrix} -R \cos \theta \sin \phi \\ R \cos \theta \cos \phi \\ 0 \end{pmatrix},$$

il prodotto vettoriale

$$\partial_\theta \Phi \wedge \partial_\phi \Phi = \begin{pmatrix} -R^2 \cos^2 \theta \cos \phi \\ -R^2 \cos^2 \theta \sin \phi \\ -R^2 \sin \theta \cos \theta \end{pmatrix} = R^2 \cos \theta \begin{pmatrix} -\cos \theta \cos \phi \\ -\cos \theta \sin \phi \\ -\sin \theta \end{pmatrix},$$

e la sua norma

$$|\partial_\theta \Phi \wedge \partial_\phi \Phi| = R^2 \cos \theta,$$

dove possiamo osservare che siccome $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ si ha che $\cos \theta \geq 0$. Quindi,

$$\text{Area}(\Phi_R) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2\pi} R^2 \cos \theta \, d\phi \, d\theta = 2\pi R^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta = 4\pi R^2.$$

□

 INTEGRAZIONE DI UNA FUNZIONE SULLA SFERA

Consideriamo una funzione

$$F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad F = F(x, y, z).$$

Dato un raggio $R > 0$, consideriamo la superficie parametrica

$$\Phi_R : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \Phi(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} R \cos \theta \cos \phi \\ R \cos \theta \sin \phi \\ R \sin \theta \end{pmatrix}.$$

Allora, l'integrale della funzione F sulla sfera di raggio R (ovvero sulla superficie parametrica Φ_R) è dato da

$$\int_{\partial B_R} F = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2\pi} F(R \cos \theta \cos \phi, R \cos \theta \sin \phi, R \sin \theta) R^2 \cos \theta \, d\phi \, d\theta.$$